

MILOU BETTSOCKENTABELLE / Für 1 Paar Bettsocken: 3 Knäuel Milou à 50g

Maschenprobe N Nr 4½: 18M und 36N im Patentmuster = 10cm x 10cm

Grösse	22/23	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45
Gesamtlänge (cm)	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	28	29
Anschlag (Maschen)	25	27	29	29	33	33	33	35	35	37	37	39
Beginn Spitze (cm)	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	24	24
Anzahl Abnehmen (Reihen)	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Anzahl Zwischenreihen	3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1/1
Länge Rohröffnung (cm)	8	8	9	9	9	10	10	11	11	11	12	12
Anzahl Maschen Rohr	32	32	36	36	36	40	40	42	42	42	48	48
Lochtour (A oder B)	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A

MILOU BETTSOCKEN

Anleitung für Grösse 38/39. Angaben übrige Grössen siehe Tabelle.

Muster I: In Runden, 1M re, 1M li im Wechsel.

Muster II: Patentmuster in Hin- und Rückreihen.

1.N = Rückseite: 1 Rdm, *1M mit 1U wie zum Li-str abh, 1Mr*, 1M mit 1U wie zum Li-str abh, 1Rdm (von * bis * stets wdh).

2.N = Vorderseite: 1Rdm, *1M mit dem U re zus str, 1M mit einem Umschlag wie zum Linksstr ab*, 1M mit dem U re zus str, 1Rdm.

Die 1. und 2.R stets wdh.

Maschenprobe Muster II: 18M und 36N = ca 10cm x10cm

Lochtour A: Beginn bei Ristnaht: 1M re, *1U, 2M re zus-str, 1M re *

Lochtour B: Beginn bei Ristnaht: 2M re, *1U, 2M re zus str, 2M re*

Fuss: Im Muster II von Ferse zur Spitze str. Anschl. 35M diese bis 21cm Höhe str. Spitzen-Abnehmen: Stets auf der Vorderseite ausführen.

1.Abnahme-Reihe sowie die folgenden Abn-R: Nach der Rdm *3M re zus-str, 3M Muster II*, 1 Rdm. Die N endet nicht immer entsprechend. Dann die verblieben M je nach dem mit einem Abn oder im Muster II zu Ende str.

Weitere Abn-Reihen nach 5 Zwischen-R / 3 Zwischen-R / 1 Zwischen-R aus-

führen. Die verbliebenen 7M (gilt für alle Grössen) mit dem Endfaden zusammen ziehen.

Fertigstellen: Teil der Länge nach falten, Fersennaht zusammen nähen. Ristnaht bis 11cm vor Fersennaht schliessen = Rohröffnung.

Rohr: Mit N Spiel 42 M aus der Oberkante auffassen, beginn bei der Ristnaht. 1Rd re str. Die Lochtour A ausführen. Weitere 8-10cm (gilt für alle Grössen) im Muster I, M sehr locker abk. Kordel anfertigen und einziehen.



SOMMER

Sommer Wolle, Wollgarnfabrik, CH-4932 Lotzwil
Telefon 062 919 10 10, www.sommer.ch, info@sommer.ch

MILOU BETTSOCKENTABELLE / Für 1 Paar Bettsocken: 3 Knäuel Milou à 50g

Maschenprobe N Nr 4½: 18M und 36N im Patentmuster = 10cm x 10cm

Grösse	22/23	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45
Gesamtlänge (cm)	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	28	29
Anschlag (Maschen)	25	27	29	29	33	33	33	35	35	37	37	39
Beginn Spitze (cm)	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	24	24
Anzahl Abnehmen (Reihen)	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Anzahl Zwischenreihen	3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1	5/3/1/1
Länge Rohröffnung (cm)	8	8	9	9	9	10	10	11	11	11	12	12
Anzahl Maschen Rohr	32	32	36	36	36	40	40	42	42	42	48	48
Lochtour (A oder B)	B	B	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A

MILOU BETTSOCKEN

Anleitung für Grösse 38/39. Angaben übrige Grössen siehe Tabelle.

Muster I: In Runden, 1M re, 1M li im Wechsel.

Muster II: Patentmuster in Hin- und Rückreihen.

1.N = Rückseite: 1 Rdm, *1M mit 1U wie zum Li-str abh, 1Mr*, 1M mit 1U wie zum Li-str abh, 1Rdm (von * bis * stets wdh).

2.N = Vorderseite: 1Rdm, *1M mit dem U re zus str, 1M mit einem Umschlag wie zum Linksstr ab*, 1M mit dem U re zus str, 1Rdm.

Die 1. und 2.R stets wdh.

Maschenprobe Muster II: 18M und 36N = ca 10cm x10cm

Lochtour A: Beginn bei Ristnaht: 1M re, *1U, 2M re zus-str, 1M re *

Lochtour B: Beginn bei Ristnaht: 2M re, *1U, 2M re zus str, 2M re*

Fuss: Im Muster II von Ferse zur Spitze str. Anschl. 35M diese bis 21cm Höhe str. Spitzen-Abnehmen: Stets auf der Vorderseite ausführen.

1.Abnahme-Reihe sowie die folgenden Abn-R: Nach der Rdm *3M re zus-str, 3M Muster II*, 1 Rdm. Die N endet nicht immer entsprechend. Dann die verblieben M je nach dem mit einem Abn oder im Muster II zu Ende str.

Weitere Abn-Reihen nach 5 Zwischen-R / 3 Zwischen-R / 1 Zwischen-R aus-

führen. Die verbliebenen 7M (gilt für alle Grössen) mit dem Endfaden zusammen ziehen.

Fertigstellen: Teil der Länge nach falten, Fersennaht zusammen nähen. Ristnaht bis 11cm vor Fersennaht schliessen = Rohröffnung.

Rohr: Mit N Spiel 42 M aus der Oberkante auffassen, beginn bei der Ristnaht. 1Rd re str. Die Lochtour A ausführen. Weitere 8-10cm (gilt für alle Grössen) im Muster I, M sehr locker abk. Kordel anfertigen und einziehen.



SOMMER

Sommer Wolle, Wollgarnfabrik, CH-4932 Lotzwil
Telefon 062 919 10 10, www.sommer.ch, info@sommer.ch