

Anleitung Clogs aus Filzi

Grösse ca.: 37

Material: Filzwolle Filzi von Schoeller, je 100g in den Farben gras (col. 33) und gelb (col. 06) und 50g Filzi écru (col. 10)

Rundstricknadel: Nr. 8

Nadelspiel: Nr. 8

Häkelnadel: Nr. 7

Glatt rechts: Hinreihe rechts, Rückreihe links, bzw. in den Runden jede Runde rechts stricken



Anleitung:

16 Maschen in Grün anschlagen und mit der Rundstricknadel 16 Reihen glatt rechts stricken. In der 17. Reihe jeweils am Anfang und am Ende je 1 Masche aufnehmen. Dies in jeder 2. Reihe wiederholen, bis 32 Maschen auf der Nadel sind (= Reihe 31).

Die 32 Maschen auf das Nadelspiel verteilen (4 x 8 Maschen). Mit Gelb in der hinteren Mitte beginnen. In der vorderen Mitte 2 Maschen anschlagen. Es sind nun jeweils 2 x 8 Maschen und 2 x 9 Maschen auf den Nadeln.

Die folgenden 24 Runden in dieser Reihenfolge stricken: 5 Runden Gelb, 2 Runden Weiss, 5 Runden Gelb, 2 Runden Weiss, 1 Runde Grün, 2 Runden Weiss, 5 Runden Gelb, 2 Runden Weiss. Anschliessend die Fuss-Spitze in Gelb stricken. Dafür jeweils die ersten beiden Maschen jeder Nadel rechts zusammenstricken, bis nur noch 2 Maschen auf jeder Nadel übrig sind (bzw. auf der 9er-Nadel noch 3 Maschen). Den Faden abschneiden, die restlichen Maschen damit zuziehen und innen fest vernähen.

Fertigstellen

Die hintere Naht mit grüner Filzwolle schliessen. In den oberen Rand 1 Runde Kettmaschen in Weiss häkeln.

Nach Belieben mit einem Deko-Element ergänzen, z.B. Kreis in dieser Anleitung: Magic Ring mit 7 festen Maschen in Gelb häkeln, mit einer Kettmasche die Runde abschliessen. 2.

Runde in Gelb: 1 Luftmasche, in jede der unteren Maschen 2 feste Maschen häkeln, Runde mit einer Kettmasche schliessen (=14 Maschen). 3. Runde in Grün: 1 Luftmasche; in die 1. Masche eine feste Masche häkeln, in die 2.

Masche 2 feste Maschen häkeln. Abwechslungsweise 1 feste Masche und 2

feste Maschen in die unteren Maschen häkeln bis zum Ende der Runde, mit einer Kettmasche abschliessen.

Den zweiten Schuh genauso arbeiten.

Waschen

Bei 40°C zusammen mit zwei Tennisbällen einmal waschen (unterstützt den Filzeffekt), Waschprogramm mit hohem Wasserstand wählen, z.B.

Schonwaschgang mit Schleudern. Vollwaschmittel oder Colorwaschmittel

in Flüssig- oder Pulverform verwendbar. Filzmodelle verlieren beim Waschen

ca. 30-40% der ursprünglichen Grösse. Durch erneutes Waschen bei 40°C oder



SCAN ME



gering höherer Temperatur kann der Schrumpfungseffekt noch verstärkt werden. Im Anschluss können die Teile im feuchten Zustand noch in Form gezogen werden. Mit einem farblich passenden Nähfaden die Kreise auf den Clogs annähen.

Pflegehinweis (nach dem Filzen)

Da sich Filzmodelle bei weiteren Waschgängen immer noch verändern können, ist bei der Pflege zu beachten, dass die Wassertemperatur nicht höher als 20°C betragen sollte. Daher wird eine schonende Handwäsche mit einem Wollwaschmittel empfohlen. Vermeiden Sie starkes Reiben und Wringen. Als Trocknungshilfe können Sie Handtücher verwenden, in die Sie Ihre Filzmodelle einwickeln können. Nach jedem Waschen die Filzmodelle wieder in Form ziehen.



Instructions sabots avec Filzi

Taille env.: 37

Matériaux: Laine à feutrer Filzi de Schoeller, vert (col. 33) et jaune (col. 06), 100g de chaque; écru (col. 10) 50g

Aiguilles circulaires: n° 8

Jeux d'aiguilles: n° 8

Crochet: n° 7

Tricoter en jersey endroit: 1 rang en endroit, 1 rang en envers; dans les tours avec le jeux tricoter tout à l'endroit



Monter 16 mailles en vert et tricoter 16 rangs en jersey endroit avec des aiguilles circulaires. Au 17e rang, augmenter 1 maille au début et à la fin de chaque rang.

Répéter cette augmentation tous les 2 rangs jusqu'il se trouvent 32 mailles sur l'aiguille (= rang 31).

Diviser les 32 mailles sur 4 aiguilles (4 x 8 mailles). Commencer au centre arrière avec du jaune. Monter 2 mailles après 16 mailles (centre-avant). Vous avez maintenant 2 x 8 mailles et 2 x 9 mailles sur les aiguilles.



SCAN ME

Tricoter les 24 prochains tours dans cet ordre: 5 tours en jaune, 2 tours en écru, 5 tours en jaune, 2 tours en écru, 1 tour en vert, 2 tours en écru, 5 tours en jaune, 2 tours en écru.. Pour les diminutions à la pointe, tricoter en jaune. Pour cela, tricoter ensemble les 2 premières mailles de chaque aiguille jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 mailles sur chaque aiguille (3 mailles sur les aiguilles avec 9 mailles au début). Couper le fil et resserrer les mailles restantes avec celui-ci, puis fixer le fil à l'intérieur.

Finition: Fermer la couture en arrière avec un fil de Filzi vert. Crocheter 1 tour de mailles coulées en écru autour du bord supérieur.

Si désiré, ajouter une décoration, par ex. le cercle dans cette instruction:

Crocheter un anneau magique avec 7 mailles serrées en jaune, fermer le tour avec une maille coulée. 2e tour en jaune: 1 maille en l'air; crocheter 2 mailles serrées dans chaque maille du tour précédent, fermer le tour avec une maille coulée (=14 mailles). 3e tour en vert: 1 maille en l'air; crocheter 1 maille serrée dans la 1ère maille, puis 2 mailles serrées dans la 2e maille. Alternner entre 1 maille serrée et 2 mailles serrées dans les mailles du tour précédent jusqu'à la fin du tour, fermer le tour avec une maille coulée.

Tricoter le deuxième chausson de la même manière.

Lavage

Laver une fois à 40°C avec 2 balles de tennis (soutient l'effet du feutrage), choisir un programme de lavage avec un niveau d'eau élevé, par exemple un lavage délicat avec essorage. Il est possible d'utiliser un lessive de



lavage complet ou un lessive couleur, sous forme liquide ou en poudre. Les modèles en feutre perdent environ 30 à 40 % de leur taille d'origine au lavage. Un deuxième lavage à 40°C ou à une température légèrement plus élevée peut encore accentuer l'effet de rétrécissement. Ensuite, les pièces peuvent être mises en forme lorsqu'elles sont encore humides. Coudre les cercles sur les sabots avec un fil de couture assorti.

Conseils d'entretien (après le feutrage):

Étant donné que les modèles en feutre peuvent encore changer pendant des lavages futurs, il est important de veiller à ce que la température de l'eau ne dépasse pas 20°C. Par conséquent, il est recommandé de les laver délicatement à la main avec un produit pour laine. Évitez de frotter ou de tordre fortement. Pour aider au séchage, vous pouvez utiliser des serviettes dans lesquelles vous pouvez envelopper vos modèles en feutre. Après chaque lavage, reformez les modèles en feutre.

