

Pantoufles en feutre – Instructions de base

Matériel:

Selon la taille du pied, environ 100 – 250g de fil à feutrer Filzi, 1 jeu d'aiguilles à tricoter n° 7-8.

Motif de base:

Point endroit (rang endroit, rang envers; en rond, toujours tricoter à l'endroit)

Échantillon non feutré: 12 mailles et 18 rangs = 10 x 10 cm



Instructions:

Monter le nombre de mailles selon le tableau linge 2 pour la taille souhaitée et tricoter en rangs selon le motif de base. Tricoter le nombre de rangs indiqué dans le tableau linge 4. Ensuite, fermer les mailles avec 2 mailles de montage supplémentaires pour former un rond. Continuer à travailler en rond. Tricoter le nombre de tours indiqué dans le tableau ligne 5.

Pour la pointe, dans chaque tour, tricoter ensemble les 2 premières mailles de chaque aiguille à l'endroit, jusqu'à ce qu'il ne reste que 2 ou 3 mailles sur chaque aiguille. Resserrer les mailles restantes.

Finition: Fermer la couture arrière du talon (bord de montage).

Feutrage:

Laver les pantoufles tricotées en machine à 40°C. Après le lavage, reformer les pantoufles, les remplir de papier journal et laisser sécher. La longueur totale des pantoufles après le feutrage est indiquée dans le tableau ligne 7. Si les pantoufles sont encore trop grandes après le premier lavage, les laver de nouveau.

Tableau de mesures pour l'instruction de base:

Taille de chaussure	25/26	27/28	29/30	31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47
Nombre de mailles à monter	24-26	26-28	28	30	30-32	32	34	36	38	38	40	42
Largeur du montage en cm	20-21.5	21.5-23.5	23.5	25	25-26.5	26.5	28	30	31.5	31.5	33	35
Nombre de rangs tricotés à partir du montage	23-24	24-25	25-26	27-28	30-31	32-33	34-35	35-36	38	39-41	42-43	44
Tours fermés, avec ajout de 2 mailles au début	19-21	21	22	23-24	24-25	26-28	29-30	31-32	32-33	34	35-36	37
Longueur totale avant le feutrage en cm (environ)	26-28	28-29	29-30	31-32	33-35	36-37.5	39-40	41-42	43-44	45-46	47.5-49	50
Longueur totale après le feutrage en cm (environ)	17-18	18-19	20	21-22	22-23	24	25	26-27	28	29	30-31	32
Consommation	100g	100g	100g	150g	150g	150g	200g	200g	200g	200g	250g	250g



Feutrage en machine à laver

Le fil **Filzi** est composé à 100 % de laine vierge, ce qui lui confère d'excellentes propriétés pour le feutrage en machine à laver. Le comportement d'un fil lors du feutrage dépend non seulement de sa composition, mais aussi de la manière dont le fil a été traité. Selon la tension de votre tricot, le résultat peut changer. Parmi les facteurs influençant le processus, on trouve la teinture de la laine, mais surtout des facteurs individuels liés à votre machine à laver, comme la température de l'eau ou le programme choisi, la dureté de l'eau, la quantité d'eau, le programme de lavage et même le nombre de tours qui peuvent avoir un impact.

Pour que vous puissiez évaluer le résultat par vous-même, commencez le feutrage avec des pièces tricotées simples, où les mesures exactes ne sont pas cruciales, par exemple une écharpe ou une couverture. Cela vous permettra d'obtenir un joli résultat tout en gagnant de l'expérience sur la manière dont vos modèles en feutre réagissent au processus de feutrage.

Lors du feutrage en machine à laver, il est généralement recommandé de respecter les instructions suivantes:

- Choisissez un programme de lavage avec un niveau d'eau élevé.
- Température de lavage : environ 40°C.
- Détergents adaptés : détergent pour linge blanc ou détergent pour couleurs, sous forme liquide ou en poudre.
- En général, les modèles en feutre perdent environ 30 à 40 % de leur taille d'origine.
- En lavant à nouveau à 40°C ou légèrement plus chaud, ou en choisissant un autre programme de lavage, l'effet de rétrécissement peut être accentué.
- Programme adapté: par exemple, un lavage délicat avec essorage.

Attention:

- Veuillez ne pas utiliser de programmes de lavage spéciaux, ni de programme spécial pour la laine.
- N'utilisez ni détergent pour linge délicat, ni détergent pour laine, ni adoucissant, car cela pourrait influencer négativement le résultat.

Traitement après lavage :

- Tant que les pièces sont encore humides, elles se façonnent bien.
- Suivez les instructions et reformez vos modèles en feutre de manière vigoureuse après le lavage.
- Il est particulièrement important de pousser les coutures vers l'extérieur et les former.
- En particulier pour les bonnets ou les chapeaux, des formes rondes comme des bols ou des ballons conviennent comme supports pour le séchage de vos pièces en feutre. Tendez les pièces sur la forme et laissez-les complètement sécher.

Traitement d'entretien:

Comme mentionné précédemment, il est important de noter que vos modèles en feutre peuvent encore changer après le premier feutrage en machine. Par conséquent, nous recommandons un lavage à la main doux avec des détergents spéciaux pour laine. La température ne doit pas dépasser 20°C pour ne pas altérer le produit. Nettoyez vos modèles en feutre très délicatement et évitez de froter ou de tordre vigoureusement. Pour aider au séchage, vous pouvez utiliser des serviettes dans lesquelles vous pouvez envelopper vos modèles en feutre. Après chaque lavage, reformez vos modèles en feutre comme indiqué dans la section Traitement après lavage.